

# NetWare 4.x

## Codepage bei NetWare-Server ändern

Wie kann man nachträglich die Codepage eines NetWare-Servers ändern?

Leider schweigt sich die normale Dokumentation von Novell dazu aus, sie erläutert lediglich, welche Codepages überhaupt unterstützt werden. Das Ändern ist aber relativ einfach zu erledigen, indem man die dafür zuständige Treiberdatei gegen eine andere Version von der Installations-CD von Netware austauscht.

Dazu fährt man den Server herunter und geht mit EXIT zurück zu DOS. Jetzt löscht man zuerst die Datei Lconfig.sys im Verzeichnis C:\Nwserver. Anschließend kopiert man die gewünschte Datei, beispielsweise Lc\_850.049 (für Deutschland mit Code Page 850) nach C:\Nwserver und benennt sie in Lconfig.sys um. Die letzten drei Ziffern des Dateinamens stehen dabei für die Codepage, die drei der Dateierweiterung für den Ländercode. Nach einem Server-Neustart arbeitet NetWare mit der neuen Codepage.

Weitere Informationen zum Thema Codepages finden Sie in der Support-Datenbank von Novell unter <http://support.novell.com>, wenn Sie nach dem Begriff Lconfig suchen.

[http://www.heise.de/ct/faq/hotline/98/18/hotline9818\\_14.shtml](http://www.heise.de/ct/faq/hotline/98/18/hotline9818_14.shtml) mit ausdrücklicher Genehmigung der Zeitschrift c"t zum Nachdruck

Eindeutige ID: #4036

Verfasser: Sven Seefeld

Letzte Änderung: 2009-01-01 08:00