

# TCP/IP

## Standardgateway unter NetWare

Wenn im Netzwerk ein externer TCP/IP-Router installiert ist, muß auch der NetWare Server ein Standardrouting zu diesem eingestellt haben, damit Pakete z.B. ins Internet oder WAN gelangen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Routing zu aktivieren.

Bei NetWare 3.x werden die LAN Treiber meist noch über die AUTOEXEC.NCF direkt geladen. Dort muß im BIND IP Befehl ein `gateway=xxx.xxx.xxx.xxx` oder abgekürzt `ga=xxx.xxx.xxx.xxx` eingetragen werden.

Falls Sie mit INETCFG arbeiten, erfolgt der Eintrag folgendermaßen:

1. Protocols
2. TCP/IP
3. LAN Static Routing = Enabled
4. LAN Static Routing Table
5. als Route Type "Default Route" mit der IP-Adresse des Routers eintragen
6. mit REINITIALIZE SYSTEM (per Kommandozeile oder als Menuepunkt in INETCFG) aktivieren

Eindeutige ID: #18005

Verfasser: Henning Jebesen, Alexander Lay

Letzte Änderung: 2009-01-01 08:00